

دستورالعمل آماده سازی سالن پرورش برای ورود جوجه ها

در راستای اجرایی شدن بند ب ماده ۲ و همچنین مواد ۱، ۴، ۶، ۷، ۹، ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ قانون مدیریت پسماندها و به استناد ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، با توجه به اینکه برای کاهش پسماندهای نیاز به آماده سازی سالن دوران پرورش برای ورود جوجه ها می باشد، لذا اجرای دستورالعمل ذیل برای این امر پیشنهاد می گردد.

هدف: ارائه راهکارهای اجرایی برای آماده سازی سالن دوران پرورش برای ورود جوجه ها

مسئولیت: مسئولیت اجرای این بحث با مدیران مرغداری ها می باشد.

دامنه: این دستورالعمل برای کلیه مرغداری ها لازم الاجرا است.

مفاد مورد نظر:

- پیش از انجام جوجه ریزی سری بعد در سالن دوران پرورش ، باید نسبت به آماده سازی سالن پرورش برای ورود جوجه ها اقدام کرد. برای انجام این کار ، بی درنگ پس از خارج کردن طیور زنده از سالن پرورش ، باید کارهای مشروحه در زیر ، به طور کامل و با دقت لازم ، به روش درست و بهداشتی ، به صورت خیلی فوری ، انجام گیرد:

- ابتدا باید تمامی کود و بستر قبلی را ، از سالن پرورش خارج کرد.

- باید همه دان خوری ها و آب خوری ها و ماشین های مادر مصنوعی (در صورت استفاده از آن) را،

از سالن پرورش خارج کرد.

- باید کلیه تجهیزات و وسایل از هم جدا شدنی یا باز شدنی و قابل حمل و نقل موجود در سالن پرورش را ، از همدیگر جدا یا باز کرده و سپس به بیرون از سالن انتقال داد (این کار ، باید پیش از نظافت و تمیز کردن سالن ، انجام گیرد).

- تمیز کردن وسایل - کلیه وسایل موجود در سالن پرورش، باید تمیز گردیده، سپس با آب تمیز شسته شده و آنگاه با مواد ضدعفونی کننده مجاز ، ضدعفونی شوند.

- وسایل کوچک از دید اندازه را، برای ضدعفونی کردن ، باید در محلول ضدعفونی، غوطه ور ساخت.
- پس از آنکه مواد ضدعفونی کننده اثر خود را بر وسایل انجام داد ، باید وسایل را مجدداً با آب تمیز شست تا مواد ضد عفونی کننده زائل شود. در غیر این صورت ،ممکن است در موقع واکسن دادن به جوجه ها ، بقایای مواد ضدعفونی کننده موجود بر وسایل ، تا حد زیادی واکسن را بی اثر کند.

- باید سقف ،دیوارها ، کف ، درها و پنجره های سالن پرورش و هم چنین وسایل تهویه سالن را ، به خوبی نظافت و تمیز کرد. به گونه ای که ،گرد و خاک ، غبار و کثافات از آن ها زدوده شود، و در آن ها مشاهده نشود.

- باید دیوارها ،کف ، درها و پنجره های سالن پرورش را ، پس از نظافت کردن ، با آب تمیز شسته و سپس با مواد ضدعفونی کننده مجاز، ضدعفونی کرد.

یادآوری - برای ضدعفونی کردن سالن پرورش ، بهتر است ، از بالاترین غلظت ممکنه و مجاز ماده ضدعفونی کننده مجاز ، که کارخانه سازنده سفارش کرده است، استفاده شود.

- پس از ضدعفونی کردن سالن پرورش ، باید سالن را تا خشک شدن کامل آن ، رها کرد.

- بایسته است (در صورت امکان) ، دیوارها و کف سالن پرورش را ، با دستگاه شعله افکن ،شعله داد.

- باید بستر تازه و جدید را ، در کف سالن پرورش، پهن کرده و گسترانید.

- باید کلیه تجهیزات و وسائل مربوط به سالن پرورش را ، که قبلاً جهت نظافت و ضدعفونی کردن از سالن خارج کرده اند ، پس از تمیز کردن و ضدعفونی شدن آن ها ، مجدداً به داخل سالن برگردانید، و در جای خود قرار داد.

- برای اطمینان خاطر بیشتر ، می توان سالن پرورش را با بخار فرمل ضدعفونی کرد. برای انجام این کار ، باید تمام درها و پنجره ها و منافذ سالن پرورش را بست و دمای سالن را به ۱۶ درجه سلسیوس رساند ، و تا آنجا که بشود، رطوبت سالن را بیشتر کرد. بعد از تهیه بخار فرمل در داخل سالن ، باید برای مدت ۲۴ ساعت در سالن بسته باشد، تا گاز فرمل به خوبی اثر کند. در این مدت، به هیچ وجه نباید کسی وارد سالن پرورش شود، زیرا ممکن است این کار موجب عوارض چشمی یا تنفسی و یا پوستی گردد.

- باید درها و پنجره های سالن را به مدت ۴۸ ساعت باز گذاشت، و سالن را به خوبی هوا دهی کرد.

- برای بخار فرمل دادن سالن پرورش ، برای گنجایش هر متر مکعب سالن ، باید از ۲۰ گرم پرمنگنات پتاسیم $CC+40$ فرمالین ، استفاده شود.